



JÄRBO

92942





92942

DUETT – PUSERO

Tämä pusero on ihana vetää päälle, kun haluat levätä kiireisen päivän jälkeen. Täydellinen vaate silloin, kun haluat käpertyä viltin alle sohvan nurkkaan ja nauttia hyvästä kirjasta. Pusero neulotaan alhaalta ylös. Vartalo-osa ja hihat yhdistetään kaarrokkeeseen, joka viimeistellään lyhennetyillä kerroksilla istuvuuden parantamiseksi.

LANKA Svensk ull 3tr (100 % villaa, n. 100 g = 180 m)
LANKAVAIHTOEHTO
 Raggi (70 % villaa (sw), 30 % polyamidia, n. 100 g = 150 m)
 Alpacka (100 % alpakkaa, n. 50 g = 100 m)
NEULETIHEYS N. 20 s x 24 krs sileää neuletta puikoilla
 4,5 mm = 10 x 10 cm
KOOT XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)
PUSERON RINNANYMPÄRYS N. 80 (88) 96 (104) 116
 (128) 140 (152) cm
PUSERON PITUUS N. 60 (60) 63 (64) 68 (71) 74 (76) cm

HIHOJEN PITUUS N. 42 (43) 43 (44) 44 (45) 45 (46) cm
LANGANMENEKKI N. 450 (500) 500 (550) 550 (600) 600
 (650) g (väri 59009, Heather Field)
PYÖRÖPUIKOT
 4 mm, 60 cm + rinnanympäryksen vaatima pituus
 4,5 mm, 60 cm + rinnanympäryksen vaatima pituus
SUKKAPUIKOT 4 ja 4,5 mm hihoihin (jos et halua
 käyttää Magic Loop -tekniikkaa)
TARVIKKEET Muutama s-merkki
VAIKEUSASTE Keskivaikea
SUUNNITTELU Järbo

SELITYKSET

AM = Aseta silmukkamerkki
lis = Poimi lanka kahden silmukan välistä, aseta se vasemmalle puikolle ja neulo se kiertäen oikein
2 o yhteen = Neulo 2 silmukkaa oikein yhteen
Knk = Nosta 2 silmukkaa yksitellen oikein, siirrä ne takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne kiertäen oikein yhteen
Krs-m = Kerrosmerkki
Kaksois-s = Kaksoissilmukka
SM = Siirrä silmukkamerkkiä

German Short Rows: Nosta ensimmäinen silmukka nurin lanka työn edessä. Vie lanka oikean puikon yli ja kiristä lankaa taaksepäin siten, että silmukka vääntyy ja siihen muodostuu "kaksinkertainen etureuna", kaksoissilmukka. Jatka neulomista tavallisesti. Kun kaksoissilmukka neulotaan myöhemmin, "kaksinkertainen etureuna" neulotaan yhteen tavalliseksi silmukaksi.
 Voit merkata käänkösilukan kohdan. Näin laskeminen helpottuu ja huomaat silmukan paremmin.
Ohjevideo: <https://youtu.be/Sn28lla3W9s>

TAKA- JA ETUKAPPALE

Pusero neulotaan suljettuna neuleena ylös kädentielle saakka. Luo 154 (170) 186 (202) 226 (250) 274 (298) s:aa pyöröpuikoilla 4 mm, 80 cm. AM krs:n alkuun. Neulo 7

cm joustinta (1 o, 1 n). Lisää viimeisellä joustinkrs:lla 6 s:aa tasaisin välein = 160 (176) 192 (208) 232 (256) 280 (304) s:aa. Vaihda pyöröpuikkoihin 4,5 mm, neulo sileää neuletta. Aseta s-merkki 80 (88) 96 (104) 116 (128) 140 (152) s:n jälkeen etu- ja takakpl:n väliin. Krs alkaa takakpl:sta. Päätä kädentietä varten 3 (4) 5 (5) 6 (7) 7 (8) s:aa s-merkkien kummallakin puolella, kun työn korkeus on 39 (39) 42 (43) 46 (49) 52 (54) cm tai kun olet neulonut haluamaasi mittaan. Päätä sitten vielä 0 (0) 1 (1) 1 (2) 2 (2) s:aa kummassakin sivussa = 74 (80) 84 (92) 102 (110) 122 (132) s:aa kummassakin kappaleessa. Siirrä s:t jämälangalle. Siirrä työ odottamaan.

HIHAT

Luo 36 (38) 38 (38) 42 (52) 54 (60) s:aa sukkapuikoille 4 mm. AM krs:n alkuun. Neulo 7 cm joustinta (1 o, 1 n). Lisää viimeisellä joustinkrs:lla 2 (2) 4 (6) 6 (8) 8 (8) s:aa tasaisin välein = 38 (40) 42 (44) 48 (60) 62 (68) s:aa.

Vaihda pyöröpuikkoihin 4,5 mm, neulo 6 krs sileää neuletta.

Lisäyskerros: 1 o, lis, neulo oikein, kunnes krs:lla on 1 s jäljellä, lis, 1 o.

Toista lisäyskrs joka 6. krs vielä 10 (10) 12 (12) 13 (13) 14 (14) kertaa = 60 (62) 68 (70) 76 (88) 92 (98) s:aa. Päätä kädentietä varten 3 (4) 5 (5) 6 (7) 7 (8) s:aa s-merkkien kummallakin puolella, kun hihan pituus on 42 (43) 43 (44) 44 (45) 45 (46) cm tai kun olet neulonut haluamaasi



mittaan. Päätä sitten vielä 0 (0) 1 (1) 1 (1) 2 (2) s:aa kummallakin puolella = 54 (54) 56 (58) 62 (72) 74 (78) s:aa. Siirrä s:t jämälängalle. Siirrä työ odottamaan. Neulo toinen hiha samoin.

KAARROKE

Neulo takakpl:n 74 (80) 84 (92) 102 (110) 122 (132) s:aa, vasemman hihan 54 (54) 56 (58) 62 (72) 74 (78) s:aa, etukpl:n 74 (80) 84 (92) 102 (110) 122 (132) s:aa, oikean hihan 54 (54) 56 (58) 62 (72) 74 (78) s:aa = 256 (268) 280 (300) 328 (364) 392 (420) s:aa. Aseta s-merkki jokaisen kappaleen väliin.

Tee sitten kavennus s-merkkien kummallakin puolella seuraavasti: *1 o, 2 o yhteen, neulo oikein 3 s:n päähän s-merkistä, knk, 1 o, SM*. Toista *-* krs:n loppuun = 8 s:aa kavennettu. Neulo vielä 1 kavennuskrs = 240 (252) 264 (284) 312 (348) 376 (404) s:aa.

Neulo 2 krs sileää neuletta.

Kavennuskerros 1

Kavenna tasaisin välein 2 (0) 12 (4) 4 (12) 12 (12) s:aa = 238 (252) 252 (280) 308 (336) 364 (392) s:aa.

Neulo 13 (13) 15 (15) 17 (17) 19 (19) krs ilman kavennuksia.

Aloita nyt kaarrokkeen kavennukset. Jätä s-merkit paikoilleen, tarvitset niitä myöhemmin, kun työhön neulotaan lyhennettyjä kerroksia.

Kavennuskerros 2

Neulo kavennuskrs seuraavasti:
2 o yhteen, 12 o. Toista *-* krs:n loppuun = 221 (234) 234 (260) 286 (312) 338 (364) s:aa

Neulo 2 krs sileää neuletta ilman kavennuksia.

Kavennuskerros 3

Neulo kavennuskrs seuraavasti:
11 o, 2 o yhteen Toista *-* krs:n loppuun = 204 (216) 216 (240) 264 (288) 312 (336) s:aa

Neulo 5 krs sileää neuletta ilman kavennuksia.

Kavennuskerros 4

Neulo kavennuskrs seuraavasti:
2 o yhteen, 10 o Toista *-* krs:n loppuun = 187 (198) 198 (220) 242 (264) 286 (308) s:aa.

Neulo 5 krs sileää neuletta ilman kavennuksia.

Kavennuskerros 5

Neulo kavennuskrs seuraavasti:

9 o, 2 o yhteen Toista *-* krs:n loppuun = 170 (180) 180 (200) 220 (240) 260 (280) s:aa.

Neulo 3 krs sileää neuletta ilman kavennuksia.

Kavennuskerros 6

Neulo kavennuskrs seuraavasti:
2 o yhteen, 8 o Toista *-* krs:n loppuun = 153 (162) 162 (180) 198 (216) 234 (252) s:aa.

Neulo 1 krs sileää neuletta ilman kavennuksia. Siirrä samalla krs-merkkiä siten, että krs alkaa etukpl:n keskeltä.

PÄÄNTIE

Seuraavaksi neulotaan lyhennettyjä kerroksia (German Short Rows) niskan korottamiseksi. Samalla kaarrokkeeseen tehdään kavennuksia. Huom! Kavennukset eivät aina asetu tasaisin välein krs:lle.

- 1. krs:** Siirrä etukpl:n 15 (17) 17 (19) 19 (19) 21 (21) keskimmäistä s:aa odottamaan langalle. Neulo oikein, kunnes krs:lla on 4 s jäljellä. Käännä.
- 2. krs:** Tee kaksois-s yllä olevan ohjeen mukaan. Neulo nurin, kunnes krs:lla on 4 s jäljellä. Käännä.
- 3. krs (kavennuskrs):** Tee kaksois-s. Neulo *7 o, 2 o yhteen*. Toista *-* 1 s:n päähän kaksois-s:sta. Käännä.
- 4. krs:** Tee kaksois-s. Neulo nurin 1 s:n päähän kaksois-s:sta. Käännä.
- 5. krs:** Tee kaksois-s. Neulo oikein 0 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (2) s:n päähän kaksois-s:sta. Käännä.
- 6. krs:** Tee kaksois-s. Neulo nurin 0 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (2) s:n päähän kaksois-s:sta. Käännä.
- 7. krs:** Tee kaksois-s. Neulo oikein 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) s:n päähän kaksois-s:sta. Käännä.
- 8. krs:** Tee kaksois-s. Neulo nurin 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) s:n päähän kaksois-s:sta. Käännä.
- 9. krs (kavennuskrs):** Tee kaksois-s. Neulo *2 o yhteen, 6 o*. Toista *-* kaksois-s:aan saakka. Käännä.
- 10. krs:** Tee kaksois-s. Neulo nurin kaksois-s:aan saakka. Käännä.

Koot XS–S: jatka kohtaan PÄÄNTIEN REUNA

Koot M–4XL:

- 11. krs (kavennuskrs):** Tee kaksois-s. Neulo *5 o, 2 o yhteen*. Toista *-* kaksois-s:aan saakka. Käännä.
- 12. krs:** Tee kaksois-s. Neulo nurin kaksois-s:aan saakka. Käännä.

PÄÄNTIEN REUNA

Tee kaksois-s. Neulo oikein krs:n loppuun, **muista** neuloa kaikki kaksois-s:t yhteen tavalliseksi s:ksi yllä olevan ohjeen mukaan. Siirrä odottavat s:t vasemmalle puikolle ja neulo myös ne oikein. AM krs:n alkuun.



Vaihda puikkoihin 4 mm ja neulo kaikki s:t kiertäen oikein krs:n loppuun. HUOM! Säädä s-määrää siten, että krs:lla on parillinen määrä silmukoita. Neulo sitten 7 cm joustinta (1 o, 1 n). Päätä s:t joustinta neuloen.

VIIMEISTELY

Ompele hihojen alla olevat aukot kiinni. Päättele

langanpäät. Pingota työ kostuttamalla se ja anna kuivua vaakatasossa. Pingota mittojen mukaan.





VINKKEJÄ & NEUVOJA

Kysymysmerkkien välttämiseksi: Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

Neuletiheys: Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkkua suositusten mukaan.

Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempiin tai paksumpiin puikkoihin tai koukkuun.

Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

Kaavio: Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaateen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaateen mitat.

Kirjoneule: Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksuja.

Pingotus ja pesu: Lanka saattaa päästää värejä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

LYHENTEET

AM = aseta silmukkamerkki, **etukpl** = etukappale, **kav** = kavennus, **krs** = kerros, **kv** = kuvioväri, **lis** = lisäys, **M** = silmukkamerkki, **NP** = nurja puoli, **OP** = oikea puoli, **pv** = pohjaväri, **reuna-s** = reunasilmukka, **SM** = siirrä/nosta silmukkamerkki, **takakpl** = takakappale

NEULOMINEN

GSR = German Short Rows, **kaksoisyliv** = kaksoisylivetokavennus, **k-o** = kiertäen oikein, **lis 1 so** = oikealle kallistuva lisäys, **lis 1 sv** = vasemmalle kallistuva lisäys, **lk** = langankierto, **n** = nurja silmukka, **o** = oikea silmukka, **s** = silmukka, **ssk** = kahden noston kavennus, **yliv** = ylivetokavennus, **2-kav** = kaksoiskavennus

VIRKKAUS

kjs = ketjusilmukka, **kjs-kaari** = ketjusilmukkakaari, **ks** = kiinteä silmukka, **lk** = langankierto, **p** = pylväs, **pp** = puolipylväs, **p-ryhmä** = pylväsryhmä, **ps** = piilosilmukka, **seur** = seuraava, **2-p** = kaksoispylväs, **3-p** = kolminkertainen pylväs, **5-kjs-kaari** = ketjusilmukkakaari, jossa 5 kjs:aa

VAIKEUSASTEET

Aloittelija: Ohje sinulle, joka et ole aiemmin neulonut/virkannut. Helppoja tekniikoita ja selkeitä selityksiä.

Harjoittelija: Aloittelijalle, joka haluaa siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Edelleen selkeitä selityksiä, mutta pääset kokeilemaan uusia tekniikoita.

Keskivaikea: Ohje sinulle, joka olet jo neulonut/virkannut jonkin verran tai aloittelijalle, joka kaipaava haastetta. Vaikeampia tekniikoita ja useita vaiheita saatetaan tehdä samanaikaisesti.

Haastava: Kokeneelle neulojalle/virkkaajalle, joka on jo kokeillut monia tekniikoita. Haastavia/erikoisia tekniikoita ja useita vaiheita saatetaan tehdä samanaikaisesti.